

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см; припуск на подгибку низа рукава — 1.5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Вставка полочки — 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Центральная верхняя часть полочки – 4 детали
5. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
6. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
7. Вставка часть полочки – 1 деталь
8. Рукав - 2 детали



Описание работы:

1. Заложить и закрепить складки на нижних частях полочки и спинки.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать средний срез вставок. Припуск обметать, заутюжить на левую сторону. Притачать среднюю часть к верхней. Припуск обметать и заутюжить на вставку. Притачать нижнюю часть. Припуск обметать и заутюжить на вставку.
3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
4. Сложить попарно центральные части полоки и обтачать горловину. Отвернуть внутреннюю часть и приутюжить.
5. Стачать плечевой срез, вставляя припуск спинки между деталями полочки. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Стачать рельефный срез полочки (детали центральной части обрабатываются вместе). Притачать вставку полочки. Припуск обметать и заутюжить на вставку. Притачать нижнюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать отдельно левые боковые припуски. Стачать левый боковой срез от шва стачивания верхних частей полочки до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку-молнию.
7. Обметать нижний срез рукава. Припуски подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать. Обметать нижнюю часть проймы. Припуски подогнуть внутрь и настроить.
8. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

