

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, кружевное полотно.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки - 2 детали
3. Кокетка спинки — 1 деталь
4. Кокетка полочки — 2 детали
5. Воротник – 2 детали
6. Стойка — 1 деталь
7. Планка — 2 детали

Из кружева:

1. Вставка — 1 деталь

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь



2. Стойка — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином деталь воротника, стойку и планки.
2. Детали воротника сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголках рассечь. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Воротник вставить между деталями стоек и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях вычесть, вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые вытачки на спинке и полочке. Заутюжить глубины талиевых вытачек к середине спинки, глубины вытачек на полочке срезать оверлоком и заутюжить к середине полочки.
4. Стачать плечевые срезы кокеток. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать кокетки к вставке. Припуски обметать и заутюжить на кокетку. Притачать вставку к полочке и спинке. Припуск обметать и заутюжить на полочку и спинку.
5. Обметать нижний срез цельнокроенного рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить планку и полочку лицевой стороной внутрь и притачать. Отвернуть планку на изнаночную сторону, припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настрочить.
10. Обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

