

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и на подгибку рукава — 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Задняя вставка рукава — 2 детали
7. Передняя вставка рукава — 2 детали
8. Обтачка горловины спинки — 2 детали



9. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки — 2 детали

2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

3. Стачать средний срез полочки. Обметать средний срез и заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину и обтачать. Припуски рассечь и отвернуть обтачки на изнаночную сторону. Пришить обтачку к плечевым швам и средним срезам спинки и полочки.

6. Вдоль переднего среза рукава между метками «о» проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать переднюю вставку рукава. Шов заутюжить в сторону переднего шва рукава. Притачать заднюю вставку рукава. Шов заутюжить в сторону задней вставки. Стачать и разутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

