

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Воротник спинки - 4 детали
6. Воротник полочки - 4 детали
7. Кокетка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник спинки – 2 детали



## 2. Воротник полочки – 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать верхние воротники клеевой прокладкой.
2. Притачать верхний воротник к спинке. Припуск заутюжить на воротник. стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
3. Притачать верхний воротник полочки к кокетке полочки. Припуск заутюжить на воротник. Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы, одновременно со срезом стойки. Припуски обметать на участке плечевого шва. Припуски на участке воротника рассечь и разутюжить.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать правые боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать отдельно на каждой детали, стачать от метки до низа, разутюжить. Втачать застежку – молнию.
7. Стачать плечевые и средний шов внутренних воротников. Припуски разутюжить. Обметать по нижнему срезу. Наложить внутренние воротники на горловину и обтачать по верхнему срезу и переднему участку полочки. Припуски рассечь и отвернуть на изнаночную сторону. Приутюжить верхний срез. Настрочить припуск внутренних воротников в шов втачивания верхних.
8. Деталь бантика сложить лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах высечь, вывернуть бант и приутюжить. Зашить отверстие вручную. Подкроить перемычку 6 на 6 см. Стачать по одной стороне и вывернуть. Заложить бантик в перемычку и пришить к платью, согласно техническому эскизу.
9. Нижний срез платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

