

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия – 1. 5 см; припуск на подгибку низа рукава – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Полочка - 1 деталь
4. Планка – 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Пата рукава – 2 детали

Из клеевой: планка, внешняя стойка.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки и внешнюю стойку.
2. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.
4. Заутюжить планки вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать планки к полочке по длинному срезу, не доходя до низа на 1 см. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Припуски обметать.
5. Стачать плечевые срезы блузки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
7. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания.
8. Сложить пату лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и короткую стороны. Подрезать припуски в углах, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать петлю. Притачать пату с изнаночной стороны рукава по разметке. С лицевой стороны на это место пришить пуговицу.
9. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски швов обметать. Стачать срезы рукава одним швом с боковым срезом. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Низ рукава заутюжить дважды на 1 см и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

