

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам понадобится: потайная застежка-молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детал
2. Обтачка горловины полочки 1 деталь

Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать выточки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до низа. Втачать застежку-молнию.
3. Стачать выточки на деталях полочки. Глубины заутюжить вниз. Стачать средний срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной вниз и обтачать по горловине. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить припуски на обтачку на 0.2 см. От шва. Прикрепить концы обтачки к тесьме застежки-молнии.
7. Обметать нижний срез изделия и низ рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

