

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по нижнему срезу изделия — 0.5 см; по нижним срезам рукава – 0.5 см; остальные припуски - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Внутренняя спинка – 1 деталь со сгибом
2. Внешняя спинка — 1 деталь со сгибом
3. Внутренняя полочка — 1 деталь со сгибом
4. Внешняя полочка — 1 деталь со сгибом
5. Задняя часть рукава — 2 детали
6. Передняя часть рукава — 2 детали

Описание работы:

1. Заложить складки на внутренней спинке, застрочить их на 15 см от горловины, приутюжить (глубины направлены к середине).
2. Стачать боковые и плечевые срезы внешних и внутренних деталей блузки, припуски заутюжить на спинку и обметать.



3. Сложить внешнюю полочку лицевой стороной с изнаночной стороной внутренней полочки и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть полочки на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить полочки по срезам пройм и далее обрабатывать как одну деталь.
4. Стачать срез рукава, припуск заутюжить и обметать. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. По верхнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку. Наложить заднюю часть рукава на переднюю и скрепить по верхнему срезу.
5. Втачать рукава в проймы, припуски заутюжить и обметать.
6. Нижние срезы изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

