

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 9 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки - 2 детали
2. Нижняя центральная часть полочки - 2 детали
3. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
4. Спинка - 1 деталь
5. Бочок спинки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Цельнокроеная планка – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

3. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином цельнокроеные планки, обтачки горловины и манжеты.
2. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
3. Стачать детали нижней части полочки. Шов обметать и заутюжить к середине полочки.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между надсечек проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Шов обметать и заутюжить вниз.
5. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Притачать обтачку к цельнокроеной планке, припуск заутюжить на планку. Отвернуть планку и обтачку на лицевую сторону и обтачать горловину до метки. На уровне метки горловину рассечь. На закруглениях припуск рассечь. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Припуск планки подвернуть и настрочить.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить к спинке.
7. Воротник сложить вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать от крайней метки до сгиба. Рассечь припуск воротника у крайней метки. Припуски в углах подрезать и вывернуть на лицевую сторону. Втачать внешний срез в горловину. Припуск внутреннего среза подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания внешнего среза.
8. Обметать боковые срезы рукава. Стачать срез рукава до метки. Припуски разутюжить. Вдоль оката между метками и по нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и заутюжить к рукаву. Сложить манжету вдоль лицевой стороной внутрь, стачать срезы и участок до надсечки. Припуск у метки рассечь. Строчки начинать и заканчивать строго у намеченной линии. Подрезать припуски и вывернуть на лицевую сторону. Притачать внешний срез к рукаву. Внутренний срез подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешнего среза.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. На манжете обметать петли и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

