

4758 - Schnittmuster #4758

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 3 Knöpfe, 1 versteckter Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides - 3 cm; nahtzugabe am schlitz - 6 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Vorderteil — 2 Stück
4. Kragen - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz- 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz- 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Am linken Rückenteil entlang der senkrechten Schlitzkante 5 cm abschneiden. Klebevlies auf den Schlitzbereich der Rückenteile von der linken Seite auftragen. Mittelnahthlinie (Schlitzfaltlinie) von der rechten Seite markieren. Den linken Teil entlang der Schlitzfalte bügeln, beim rechten Teil nur die Nahtzugabe der rechten Seite des Schlitzes auf die linke Seite bügeln (6 cm). Richten Sie die Teile entlang der Mittelnahth aus und heften Sie sie entlang der Oberkante des Schlitzes zusammen. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Nahtzugaben des Schlitzes versäubern. Die hintere Mittelnahth bis zur Schlitzecke nähen. In die Nahtzugabe des Schlitzes in der Ecke einclippen am rechten Teil. Mittelnahth auseinanderbügeln, die Nahtzugaben des Schlitzes bügeln und maschinell zusammennähen.
2. Brust- und Taillenabnäher vorne annähen. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln, den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln.
3. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
4. Oberen Kragen rechts auf rechts an den unteren Kragen stecken und Kragende und Kragenaußenkante zusammennähen. Nahtzugaben in den Ecken kürzen Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, den kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
5. Den mittleren Vorderbesatz am Vorderteil feststecken rechts auf rechts und vordere Mittelkante nähen und revers bis zur Markierung. Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.
6. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Besatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Außenkanten versäubern.
7. Unteren Kragen in den Halsausschnitt des Hauptteils nähen, und oberer kragen in Halsausschnitt Besätze, die Naht auseinander bügeln, zusammenheften. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze von Hand an die Schulternähte des Kleidungsstücks nähen.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband auf die Kante des Armlochs stecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclippen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
9. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

10. Knopflöcher machen und knöpfe annähen. Den verdeckten Knopf annähen.

Technische Zeichnung:

