

Рекомендации по выбору ткани: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, отделочная ткань.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная застёжка – молния; 2 пуговицы диаметром 1 см; 5 пуговиц диаметром 2 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
5. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Боковая нижняя часть полочки – 2 детали
8. Обтачка спинки левая - 2 детали



9. Обтачка спинки правая - 2 детали

10. Бретель - 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Вставка спинки - 2 детали

2. Вставка полочки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки подкладка - 2 детали

2. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь

3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины спинки.

2. Стачать рельефные срезы на деталях нижней части спинки, припуски заутюжить к среднему срезу и обметать. Притачать вставку спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать верхнюю часть спинки к вставке, припуски заутюжить вниз и обметать.

3. Стачать средний срез спинки, припуски приутюжить и обметать. Заутюжить левую часть спинки по линии середины, образуя складку.

4. Стачать рельефные срезы на деталях нижней и верхней части полочки, припуски заутюжить к середине полочки и обметать. Притачать вставку полочки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать верхнюю часть полочки к вставке, припуски заутюжить вниз и обметать.

5. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой срез от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

6. Сложить бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

7. Стачать на деталях подкладки средний срез спинки, рельефные срезы полочки, правый боковой срез. Припуски заутюжить и обметать. Обметать нижние и левые боковые срезы.
8. Сложить подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и пройм полочки, верхний срез спинки, вставляя нижнюю сторону бретели. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подкладку на изнаночную сторону. Настрочить нижний срез подкладки в шов притачивания верхних частей спинки и полочки.
9. Сложить обтачки горловины спинки изнаночными сторонами внутрь и обтачать срез горловины и средний срез точно до размеченной линии обтачивания нижнего среза. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, приутюжить. Заутюжить нижние срезы внешней и внутренней обтачек на изнаночную сторону на 1 см.
10. Сложить внешнюю обтачку с полочкой по плечевому срезу, обогнуть внутренней обтачкой и стачать. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, совместить нижние сгибы, вложить между ними верхнюю часть бретели и стачать.
11. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.
12. По разметке обметать петли на обтачке горловины, соответственно им пришить пуговицы. Пришить пуговицы на спинке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

