Hose - Schnittmuster #4050

Stoffempfehlungen: dünne gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.



Sie werden auch brauchen: Klebevlies; elastisches Band; 1 Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm, Nahtzugabe am Saum 2 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Hintere Hälfte – 2 Stück
2. Vordere Hälfte – 2 Stück
3. Rück. besatz – 1 Stück
4. Vord. besatz rechte – 1 Stück
5. Vord. besatz linke – 1 Stück
6. Reißverschlussblende – 1 Stück
7. Seitenteil – 2 Stück
8. Taschenbeutel – 2 Stück

Klebevlies: vord. besatz linke und rechte, rück. besatz, reißverschlussblende.

ANLEITUNG:

1. Den hinteren Beleg, den rechten und linken vorderen Beleg sowie den Untertritt mit aufbügelbarer Einlage verstärken.

2. Die Seitennähte der vorderen und hinteren Belege nähen. Auseinander Bügeln Seitennähte der Besätze. Versäubern Unterkante.

3. Die Abnäher auf der hinteren Hosenhälfte markieren und annähen. Bügeln Abnäher Richtung Mitte. Die Mittelnaht an den hinteren Hälften nähen, nach links bügeln und versäubern.

4. Die Falten am Vorderteil entsprechend den Markierungen legen und fixieren. Den Taschenbeutel auf die vordere Hälfte der Hose stecken und taschenöffnung nähen. In Kurven einclipsen, den Taschenbeutel auf die linke Seite falten, Nahtzugaben am Taschenbeutel absteppen 0.1 cm und bügeln.

5. Vordere Hälfte auf Seitenteil stecken nach Markierungen. Taschenbeutel an Seitenteil nähen, Nahtzugaben versäubern. Den Taschenbeutel entlang der oberen und seitlichen Kanten am Vorderteil fixieren.

6. Den angeschnittenen Beleg am linken Vorderteil abschneiden, dabei eine Nahtzugabe von 1,5 cm stehen lassen. Die mittleren Kanten der Vorderteile zusammen mit den angeschnittenen Belegen versäubern. Die vordere Mittelnaht von der Unterkante bis zum Beginn des Hosenschlitzes nähen und die Nahtzugaben zur rechten Seitennaht bügeln.

7. Die angeschnittenen Reißverschlussbelege auf die linke Seite bügeln: rechts entlang der vorderen Mittellinie, links 5 mm vor der vorderen Mittellinie. Den Reißverschluss unter die Kante des linken Verschlussuntertritts knappkantig einnähen, dabei die Reißverschlusszähnchen dicht an den Bruch legen. Die Längskanten und die Unterkante des Untertritts versäubern. Den aufgeklappten Untertritt unter die Kante des linken Verschlussuntertritts legen und dicht neben der Reißverschlussansatznaht feststeppen. Die Vorderteile auseinanderlegen und die Verschlusskante glattstreichen. Die vorderen Mittellinien aufeinanderlegen und fixieren. Das freie Reißverschlussband an den angeschnittenen Beleg des rechten Vorderteils nähen, ohne das Hauptteil mitzufassen.

8. Seitennähte nähen, Nahtzugaben die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern. Die Innenkanten der Hose nähen, Nahtzugaben die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.

9. Den Beleg rechts an den angeschnittenen Beleg des Vorderteils und links an den Untertritt nähen. Den Beleg rechts auf rechts auf die Hose legen und die Oberkante verstürzen. Die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und den Beleg auf die linke Seite wenden. Die Nahtzugaben 0,1 cm neben der Naht auf dem Beleg feststeppen.

10. Das rechte Vorderteil entlang des Reißverschlusses entsprechend der Markierung absteppen, dabei 3 cm vor dem unteren Ende des Reißverschlusses aufhören. Den Reißverschluss schließen und die Steppnaht mit einer Rundung am unteren Verschlussende fortsetzen, dabei den Untertritt mitfassen.

11. Die Saumzugaben der Hose versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen, dabei Öffnungen zum Einziehen des Gummibands lassen. Das Gummiband einziehen.

Technische Zeichnung:

