Pantalon - Patron de couture #4050



Recommandations sur le tissu: fins bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; bande élastique; 1 fermeture éclair.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm, marge de couture le long de l'ourlet 2 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Moitié dos – 2 pièces
2. Moitié devant – 2 pièces
3. Dos parementure – 1 pièce
4. Devant parementure droit – 1 pièce
5. Devant parementure gauche – 1 pièce
6. Parementure de la fermeture éclair – 1 pièce
7. Pièce latérale – 2 pièces

8. Sac de poche – 2 pièces

Entoilage thermocollant: devant parementure gauche et droit, dos parementure, parementure de la fermeture éclair.

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller la parementure dos, les parementures devant droite et gauche ainsi que la sous-patte de braguette.

2. Piquer les coutures latérales des parementures devant et dos. Repasser La Couture Ouverte coutures latérales des parementures. Surjeter bord inférieur.

3. Marquer et coudre les pinces sur la moitié arrière du pantalon. Repasser pinces vers le centre. Coudre la couture centrale sur les moitiés arrière, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.

4. Former et fixer les plis sur la pièce devant selon les repères. Épinglez le sac de poche sur la moitié devant du pantalon et coudre l'ouverture de la poche. Faire de petites coupes dans les courbes, plier le sac de poche sur l'envers, surpiquez les surplus de couture sur le sac de poche à 0.1 cm et repasser.

5. Épinglez la moitié devant sur la pièce latérale selon les marquages. Coudre le sac de poche sur la pièce latérale, surjeter. Fixer le fond de poche au devant le long des bords supérieur et latéraux.

6. Couper la parementure à même du devant gauche en laissant une marge de couture de 1,5 cm. Surfiler les bords du milieu des pièces devant avec les parementures à même. Piquer la couture du milieu devant du bord inférieur jusqu'au début de la braguette, puis repasser les marges de couture vers la couture latérale droite.

7. Replier au fer les parementures de fermeture à glissière à même sur l'envers:à droite, le long de la ligne du milieu devant;à gauche, à 5 mm avant cette ligne. Piquer la fermeture à glissière sous le bord de la valeur de fermeture gauche, au ras du bord, en plaçant les dents tout contre la pliure. Surfiler les bords longitudinaux et le bord inférieur de la sous-patte de braguette. Placer la sous-patte dépliée sous le bord de la valeur de fermeture gauche et surpiquer près de la couture de montage de la fermeture à glissière. Étaler les pièces devant et bien mettre à plat le bord de la fermeture. Faire coïncider les lignes du milieu devant et les fixer ensemble. Piquer le ruban libre de la fermeture à glissière à la parementure à même du devant droit sans prendre le tissu principal dans la couture.

8. Coudre les coutures latérales, marges de couture repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter. Coudre les bords intérieurs du pantalon, marges de couture repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.

9. Piquer la parementure à la parementure à même du devant droit et à la sous-patte de braguette à gauche. Placer la parementure sur le pantalon, endroit contre endroit, et piquer le bord supérieur. Dégarnir les marges de couture aux angles et retourner la parementure sur l'envers. Sous-piquer les marges de couture sur la

paremenTure à 0,1 cm de la couture.

10. Surpiquer le devant droit le long de la fermeture à glissière en suivant le tracé, en s'arrêtant à 3 cm de l'extrémité inférieure de la fermeture. Fermer la fermeture à glissière et prolonger la surpiqûre en l'arrondissant à son extrémité inférieure, en prenant également la sous-patte de braguette.

11. Surfiler les valeurs d'ourlet du pantalon, les replier au fer sur l'envers et surpiquer en laissant des ouvertures pour l'élastique. Insérer l'élastique.

DESSIN TECHNIQUE:

