Pantaloni - Cartamodello #4050



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili ben drappeggianti tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; il nastro elastico; 1 cerniera.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm, margine di cucitura lungo l'orlo 2 cm.

Nota su margini di cucitura:
- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:
Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

TAGLIO:

Nota sul taglio:
Sui cartamodelli, “beam” significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:
1. Metà dietro – 2 pezzi
2. Metà davanti – 2 pezzi
3. Dietro paramontura – 1 pezzo
4. Davanti paramontura destro – 1 pezzo
5. Davanti paramontura sinistra – 1 pezzo
6. Paramontura della zip – 1 pezzo

7. Fianco – 2 pezzi
8. Tasca – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva: davanti paramontura sinistra e destro, dietro paramontura, paramontura della zip.

ISTRUZIONI:

1. Applicare la teletta termoadesiva alla paramontura posteriore, alle paramonture anteriori destra e sinistra e alla controparamontura della patta.

2. Cucire le cuciture laterali delle paramonture anteriori e posteriore. Stirare Aperto cuciture laterali delle paramonture. Sorfilare bordo inferiore.

3. Marcare e cucire le pince sulla metà dietro dei pantaloni. Stirare le pinze verso il centro. Cucire la cucitura centrale sulle metà posteriori, stirare i margini di cucitura verso sinistra e sorfilare.

4. Formare e fissare le pieghe sul pezzo davanti seguendo i segni. Appuntare la tasca sulla metà davanti dei pantaloni e cucire l'ingresso della tasca. Intagliare le curve, piegare la tasca sul lato rovescio, impunturare i margini di cucitura sulla tasca a 0.1 cm e stirare.

5. Appuntare la metà davanti sul pezzo laterale secondo le marcatura. Cucire la tasca al fianco, sorfilare. Fissare il sacchetto della tasca al davanti lungo il bordo superiore e i bordi laterali.

6. Tagliare la paramontura integrata del davanti sinistro, lasciando un margine di cucitura di 1,5 cm. Rifinire con la tagliacuci i bordi centrali dei pezzi davanti insieme alle paramonture integrate. Cucire la cucitura del centro davanti dal bordo inferiore fino all'inizio della patta e stirare i margini di cucitura verso la cucitura laterale destra.

7. Ripiegare e stirare le paramonture integrate della chiusura con cerniera verso il rovescio: a destra, lungo la linea del centro davanti; a sinistra, a 5 mm prima della linea del centro davanti. Cucire la cerniera sotto il bordo del margine della chiusura sinistra, a filo, posizionando i dentini a ridosso della piega. Rifinire con la tagliacuci i bordi longitudinali e il bordo inferiore della controparamontura della patta. Posizionare la controparamontura aperta sotto il bordo del margine della chiusura sinistra e impunturare vicino alla cucitura di attaccatura della cerniera. Distendere i pezzi davanti e sistemare il bordo della chiusura. Far coincidere le linee del centro davanti e fissarle insieme. Cucire il nastro libero della cerniera alla paramontura integrata del davanti destro, senza prendere nella cucitura il tessuto principale.

8. Cucire le cuciture laterali, margini di cucitura stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare. Cucire i bordi interni dei pantaloni, margini di cucitura stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.

9. Cucire la paramontura alla paramontura integrata del davanti destro e alla controparamontura della patta sul lato sinistro. Disporre la paramontura sui pantaloni, diritto contro diritto, e cucire lungo il bordo superiore. Rifilare i margini di cucitura negli angoli e rivoltare la paramontura sul rovescio. Impunturare i margini di

cucitura sulla paramontura a 0,1 cm dalla cucitura.

10. Impunturare il davanti destro lungo la cerniera seguendo i segni, fermandosi a 3 cm dall'estremità inferiore della chiusura. Chiudere la cerniera e proseguire l'impuntura, arrotondandola all'estremità inferiore della chiusura e prendendo nella cucitura anche la controparamontura della patta.

11. Rifinire con la tagliacuci i margini degli orli dei pantaloni, ripiegarli e stirarli verso il rovescio e impunturare, lasciando delle aperture per l'elastico. Inserire l'elastico.

DISEGNO TECNICO:

