

Рекомендации по выбору ткани: тонкие джинсовые хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; резинка шириной 0.5 см, киперная лента шириной 4 см, длиной 80 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа сарафана – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя юбка переднего полотнища - 1 деталь
6. Верхняя юбка заднего полотнища – 2 детали
7. Средняя юбка - 2 детали
8. Нижняя юбка - 2 детали

Описание работы:



1. Стачать рельефные срезы полочки и спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить отделочные строчки на 0.5 см от шва. Стачать правый боковой срез, обметать и заутюжить на спинку. Стачать средний срез спинки, припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Подкроить косую бейку шириной 4 см для обработки среза горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
3. Стачать средний срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва.
4. Стачать правый боковой срез верхней юбки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. По верхнему срезу верхней юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать верхнюю юбку к верхним частям сарафана. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку на 0.5 см.
5. Обметать левый боковой срез. Стачать от надсечки под молнию вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку. Втачать застежку – молнию.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см для обработки верхнего среза. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с верхним срезом с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Стачать боковые срезы средних и нижних полотнищ юбки. Припуски заутюжить на спинку, обметать. По верхнему срезу средней и нижней юбки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать нижние полотнища юбки к средним полотнищам. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать нижнюю часть сарафана к верхней. Обметать срезы и приутюжить.
8. Припуск низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.
9. притачать киперную ленту к горловине бельевым швом.
10. Резинку длиной 10 см настрочить с изнаночной стороны к верхнему срезу спинки, растягивая при этом саму резинку. Резинка располагается посередине детали.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

