

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния; 6 декоративных пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 3 см. Припуск по внутреннему срезу боковой части переднего полотнища, по внутреннему срезу обтачки подреза – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь
3. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
4. Задняя обтачка – 2 детали
5. Передняя обтачка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка заднего полотнища – 2 детали
2. Подкладка переднего полотнища – 1 деталь



3. Обтачка подреза – 2 детали

Из клеевой:

1. Задняя обтачка – 2 детали
2. Передняя обтачка – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки и припуски шлиц.
2. Стачать выточки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см и настрочить. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.
4. Обметать внутренние срезы боковой части переднего полотнища и обтачки подреза. Сложить обтачку с центральной частью переда изнаночными сторонами внутрь и обтачать срез подреза. Припуски подрезать, на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнанку и приутюжить.
5. Заложить и закрепить по разметке складки на центральной части переднего полотнища. Наложить полотнище на боковую часть и настрочить на 0,7 см от подреза.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
7. Стачать срезы подкладки аналогично деталям верха, припуски заутюжить, обметать. Заложить по верхнему срезу складки. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек. Притачать подкладку к нижнему срезу обтачек, припуски заутюжить вверх, обметать.
8. Сложить обтачки с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку и приутюжить. Подогнуть средние срезы задних обтачек и пришить к тесьме застежки - молнии.
9. Нижний срез юбки заутюжить на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить. Нижний срез подкладки заутюжить дважды на 1 см и настрочить.
10. Пришить пуговицы на складки, закрепляя их, в соответствии с техническим рисунком.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

