

2175 - Schnittmuster #2175

Stoffempfehlungen: Fleecestoff, weiche dicke Strickstoff (Fußzeilenstoff).

Sie werden auch brauchen: Rippstrickstoff oder strickstoff mit hoher dehnbarkeit; gestrickt Klebevlies; Kordel für Kapuze; trennender Reißverschluss; Kordelenden.

Nahtzugaben: Nahtzugabe am Saum mittelvorderbesätze - 0 cm; Nahtzugabe an der Außenkante der Kapuze 2 cm. Nahtzugabe entlang der Taschenöffnung - 2 cm. Alle anderen Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.



Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Vorderteil - 2 Stück
2. Rückenteil - 1 Stück am Falz
3. Ärmel - 2 Stück
4. Aufgesetzte Tasche - 2 Stück
5. Kapuze - 2 Stück
6. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Hauptstoff 1:

1. Saumbesatz - 1 Stück
2. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen. Bringen Sie im Bereich der Knopflöcher und an der schrägen Kante der Tasche eine schmelzbare Einlage an.
2. Abnäher am Vorderteil annähen, Wenn das Schnittmuster in Ihrer Größe diese enthält.
3. Versäubern taschenöffnung. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen. Ober-, Unter- und Seitenkanten der Taschen versäubern und auf die linke Seite falten und bügeln. Position der Tasche markieren am Vorderteil und absteppen tasche.
4. Schulterkanten des Sweatshirts nähen. Die Nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
5. Ärmel in das offene Armloch nähen. Die Naht versäubern. Seitenkante und Ärmelkante nähen. Die Naht versäubern und nach hinten bügeln.
6. Den Besatz der Länge nach mit den linken Seiten zusammenfalten und bügeln. Nähen Sie den Besatz an den Saum und strecken Sie ihn dabei leicht. Versäubern und bügeln.
7. Kapuzennaht nähen. Die Naht versäubern und nach links bügeln. Knopflöcher machen. Versäubern Außenkante der Kapuze, falten auf die linke Seite und absteppen, und so einen Tunnel machen. Kapuze in den Ausschnitt nähen.
8. Die Schulterkanten des vorderen Mittelbesatzes und der Besätze des hinteren Halsausschnitts zusammennähen. Die Naht auseinander bügeln. Versäubern äußere und unter. Kante mittelvorderbesätze und Besätze. Vordere Mittelblende auf die Vorderseite stecken, Kanten anpassen, Reißverschluss einsetzen und

entlang des Halsausschnitts und der Mittelkante nähen. Wegfalten mittelvorderbesatz auf die linke Seite und zusammen heften entlang der Schulterkante. Nähen Sie die Unterkante des vorderen Mittelbesatzes von Hand an die Naht der unteren Leiste. Zierstich entlang des Reißverschlusses nähen.

9. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette an die Unterkante des Ärmels nähen, dabei leicht dehnen. Versäubern und bügeln.

10. Kordel in Tunnel einführen, Kordelenden befestigen.

Technische Zeichnung:

