

## Chemisier À Large Manche Raglan - Patron de couture #2200

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour chemisiers. Par Exemple, mousseline.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 1.5 cm. Marges de couture le long du bord supérieur et du bord central du col montant - 0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Col montant — 1 pièce au pli

## 6. Finition de l'encolure — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces

### **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épingler les devants endroit contre endroit. Marquer la ligne de fente. Piquer à 1 mm de chaque côté de la fente (vers l'emmanchure) des deux côtés. Inciser les devants entre les coutures, retourner les pièces à l'endroit, redresser la fente, repasser. Traiter les devants comme une seule pièce à l'avenir.
3. Coudre un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces.
4. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente +4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage).
5. Coudre les manches au dos, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches sur le devant, repasser les surplus de couture vers l'avant et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales en même temps avec la couture de la manche, surjeter et repasser.
7. Supér. et les bords centraux cols montants coudre un ourlet roulé fin. Piquer un fil de fronce le long du bord inférieur du col montant et faire des fronces.
8. Plier la finition de l'encolure en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre des bords plus courts. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Placer le col montant sur le vêtement, endroit contre endroit, en insérant la finition de l'encolure entre les deux et coudre. Repasser vers col montant, surjeter. Surpiquer le pli de la finition sur le col montant depuis l'endroit, en fixant les marges de couture de la couture d'assemblage.
9. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 5 cm pour bouttonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre la bouttonnière sur le côté droit du col montant depuis l'envers.
10. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et inférieurs.

Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

11. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel et coudre les extrémités ensemble.

12. Faire des boutonnères aux poignets, coudre des boutons. Coudre un bouton sur le côté gauche du col montant.

### DESSIN TECHNIQUE:

