

Chemisier Asymétrique - Patron de couture #2272

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
3. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Faire et faufler les plis sur le devant (la partie intérieure est dirigée vers l'extérieur, vers l'encolure).
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, repasser vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, faire des coupes dans les marges de couture et repasser la couture ouverte. Surjeter bord inférieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure, faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins. Pliez la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main la parementure sur la bande de fermeture éclair et sur les coutures des épaules.
6. Réalisez et bâtissez un pli creux sur la partie supérieure de la tête de manche et réalisez deux plis au choix à gauche et à droite de celle-ci. Réalisez et bâtissez des plis comme vous le souhaitez le long du bord inférieur de la manche, plus près de la couture arrière de la manche. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
7. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.
8. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers deux fois à 1 cm et surpiquer.
9. Faire des boutonniers aux poignets, coudre des boutons. Coudre les boutons sur la couture de l'épaule gauche, sur les plis.

DESSIN TECHNIQUE:

