

Chemisier Effet Cache-Cœur - Patron de couture #2298

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Faire et bâtir des plis sur les bords des épaules du devant (la partie intérieure est dirigée vers l'encolure).
3. Coudre la couture centrale du col, après avoir épinglé les devants endroit contre endroit, repasser la couture à part. Surjetez le bord extérieur de la parementure centrale sans couture.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Faire une petite coupe dans le surplus de couture de la couture d'épaule sur le devant et coudre le bord extérieur du col dans l'encolure du dos, repasser les marges de couture vers le col.
5. Repassez le col le long de la ligne de pli marquée. Surpiquez le bord intérieur du col dans la couture. Bâtessez le bord inférieur de la parementure centrale sans couture sur le bord latéral. Mettre le devant droit sur le devant gauche et bâtir ensemble le long du bord inférieur et latéral.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Faire et bâtir deux plis le long du bord inférieur de la manche. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.
9. Repassez le bord inférieur du vêtement sur l'envers deux fois à 1 cm et surpiquer.
10. Faire des boutonnières aux poignets, coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

