

Tunique De Plage - Patron de couture #2337

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: Marge de couture le long de l'ourlet du vêtement - 2.0 cm, marge de couture le long de l'ourlet de la manche 1.5 cm. Autres coutures - 1.0 cm


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Central devant supérieur - 4 pièces
4. Devant central inférieur - 1 pièce au pli
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Central devant supérieur - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
3. Coudre les bords centraux des devants centraux supérieurs (la petite zone). Repasser la couture ouverte.
4. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du devant inférieur central et faire des fronces. Coudre le devant inférieur à la pièce extérieure supérieure, repasser les surplus de couture vers le haut.
5. Surjeter le bord inférieur de la pièce intérieure et repasser. Épinglez l'ouvrage sur le devant supérieur extérieur, endroit vers le bas et coudre l'ouverture et encolure. Marge De Couture couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Rabattre la partie intérieure sur l'envers, bords repasser. Surpiquez le bord inférieur dans la couture entre les pièces supérieures et inférieures. Traiter comme une seule pièce à l'avenir.
6. Coudre les devants latéraux au devant, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord extérieur de la parementure dos. Épinglez la parementure au dos côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Commencez et arrêtez de coudre exactement au niveau de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
9. Coudre coutures des épaules, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
10. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

