Veste - Patron de couture #4005

Recommandations sur le tissu: tissus souples en laine ou en mélange de laine (doux gabardine).

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 bouton; doublure; épaulettes.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.



Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Inférieur col - 1 pièce
2. Col supérieur – 1 pièce
3. Devant latéral – 2 pièces
4. Dos latéral – 2 pièces
5. Dos central – 2 pièces
6. Devant central – 2 pièces
7. Parementure devant centrale – 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
9. Ceinture dos — 2 pièces

10. Ceinture devant — 4 pièces
11. Manche – 2 pièces
12. Poignet — 2 pièces

Tissu de doublure:
1. Devant central – 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos central – 2 pièces
4. Devant latéral – 2 pièces
5. Manche – 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Devant central – 2 pièces
2. Parementure devant centrale – 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
4. Ceinture dos — 1 pièce
5. Ceinture devant — 2 pièces
6. Poignet — 2 pièces
7. Col supérieur – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez un entoilage thermocollant sur le devant le long du pli du revers,sa largeur doit être égale 1 cm (entoilage thermocollant).

2. Piquer les coutures princesse sur le devant et le dos et repasser les marges de couture vers le milieu. Coudre une ligne de point décorative à 0.9 cm de la couture.

3. Coudre la couture centrale du dos, repasser la couture pour la séparer. Coudre et repasser la couture ouverte épaule et lateraux bords de veste.

4. Assembler deux par deux les pièces des ceintures du dos et des devants. Repassez les coutures ouvertes. Piquer les pièces de ceinture thermocollées à la veste. Repassez les coutures ouvertes.

5. Coudre et repasser à part la couture de la manche. Assembler les poignets en anneaux. Repassez les coutures ouvertes. Poignets retournez le vêtement à l'endroit, repasser en deux dans le sens de la longueur et piquer le bord extérieur au bas de la manche. Repassez les coutures ouvertes.

6. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marquages, en soutenant la tête de manche. Coudre épaulettes.

7. Épinglez le col supérieur au col inférieur et coudre. Dégarnir les marges de couture aux angles, retournez le vêtement à l'endroit, redresser et repasser col.

8. Coudre les coutures sur la doublure et coudre les manches, en laissant une ouverture dans la couture de la manche droite.

9. Coudre et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Coudre la doublure sur les bords intérieurs des parementures centrales devant et sur la parementure dos de l'encolure. Piquer les pièces de ceinture au bord inférieur de la doublure. Repasser la couture vers la ceinture.

10. Épinglez le parement central sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le bord devant central. Lors de la couture, assurez-vous de placer le devant sur le dessus, cousez de bas en haut jusqu'à la marque, qui marque la fin de la couture du col. Dégarnir les marges de couture aux angles supérieurs des revers.

11. Piquer le dessous de col à l'encolure de la veste et le dessus de col à l'encolure de la parementure dos et des parements milieu devant. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

12. Coudre bord inférieur du vêtement. Retourner la veste sur l'endroit, redresser les coutures et repasser. Piquer dans la couture de montage de la ceinture pour fixer les épaisseurs ensemble. Coudre une ligne de point décorative à 1 cm du bord le long du bord devant central, de col et du bord inférieur de veste.

13. Piquer la doublure au bord intérieur du poignet. Repasser la couture vers le poignet. Tourner la veste à l'endroit par l'ouverture dans la couture. Coudre l'ouverture de la manche pour la fermer. Effectuer une piqûre pour fixer les épaisseurs ensemble dans la couture du poignet.

14. Faire des boutonnières sur le devant droit, et coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

