

Robe À Fronces - Patron de couture #2339

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Devant - 1 pièce au pli
5. Poignet - 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Piquer un fil de fronce le long du bord supérieur du dos entre les repères en réduisant la tension du fil supérieur et faire des fronces. Coudre l'empiècement au dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Piquer la couture milieu des empiècements devant. Repasser la couture ouverte et surjeter.
4. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la pièce avant entre les marques et faire des fronces. Coudre l'empiècement devant sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers, redresser, repasser. Coudre le vêtement à la main le long des coutures des épaules.
7. Épingler les poignets ensemble, endroit contre endroit et coudre dans l'anneau. Repasser la couture ouverte. Retournez la pièce à l'endroit, épingler ensemble en deux dans le sens de la longueur et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur. Plier le revers sur le côté droit.
8. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

