

## Chemisier À Col Bénitier - Patron de couture #2354

Recommandations sur le tissu: bien drapés tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 1.5 cm, autres coutures - 1.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli



3. Devant supérieur - 1 pièce au pli
4. Empiècement avant - 1 pièce
5. Manche - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Pliez l'empiècement devant en deux, envers contre envers, repassez. Surjetez la marge de couture du bord supérieur du devant supérieur et repasser sur l'envers.
2. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la pièce avant entre les marques et faire des fronces. Coudre l'empiècement devant et l'empiècement supérieur sur le devant, en plaçant le devant supérieur entre l'empiècement devant et le devant. Surjeter et repasser.
3. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure dos + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
4. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre la manche dans l'emmanchure, surjeter et repasser.
7. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

