Chemisier - Patron de couture #5999



Recommandations sur le tissu: tissu pour chemisier en fibres naturelles ou mélangées (coton, viscose, polyester), de préférence avec de l'élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 9 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 1.5 cm, autres coutures – 1 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:
Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 – 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Dos - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces

4. Inférieur devant latéral - 2 pièces
5. Devant central inférieur - 2 pièces
6. Patte centrale devant – 4 pièces
7. Manche – 2 pièces
8. Poignet – 2 pièces
9. Patte de manche - 2 pièces
10. Col montant – 2 pièces
11. Patte de col — 1 pièce

Entoilage thermocollant:
1. Poignet – 2 pièces
2. Col montant – 1 pièce
3. Patte centrale devant – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez un entoilage thermocollant sur les pattes, poignets et le col montant intérieur.

2. Assembler les pièces inférieures du devant. Surjeter la couture et repassez vers le centre devant.

3. Piquer le long du bord inférieur de la partie supérieure du devant entre les repères avec une tension de fil relâchée et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter la couture et repasser vers le bas.

4. Coudre au devant extérieur pattes. Repasser vers la patte.

5. Coudre des pinces sur le dos. Repassez les pinces vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser. Coudre l'empiècement au dos. Surjeter la couture et repasser vers le haut.

6. Coudre coutures épaules et latérales. Surjeter les surplus de couture et les repasser vers l'arrière.

7. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure. Repasser la couture vers le pied de col.

8. Finir le bord inférieur de la bande du col avec un ourlet roulotté étroit. Piquer le long du bord supérieur de la bande avec une tension de fil relâchée et froncer.

9. Replier au fer le bord intérieur de la patte de boutonnage intérieure sur l'envers. Piquer les pattes de boutonnage intérieures (avec les bords repliés au fer) au pied de col intérieur. Repasser la couture vers le pied de col, tout en repliant au fer le bord libre du pied de col.

10. Placer les pattes de boutonnage extérieures et intérieures ainsi que les pieds de col endroit contre endroit, en insérant la bande du col entre les épaisseurs, puis piquer le long du bord extérieur. Retourner les pièces sur l'endroit, bien former les bords et repasser. Surpiquer les bords repliés au fer des pattes de boutonnage

intérieures et du pied de col dans la couture de montage. Surpiquer à 0,1 cm du bord extérieur de la patte de boutonnage et du bord supérieur du pied de col.

11. Couture de la fente: Fendre la manche le long de la ligne marquée en crantant l'angle dans la partie supérieure de la fente. Sur la partie de 1,7 cm comprise entre la fente et la ligne marquée, faire deux replis de 0,5 cm vers l'envers et surpiquer. Plier la patte de fente en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, et piquer l'angle jusqu'au repère transversal. Recouper les marges de couture près de la piqûre et cranter la marge à l'extrémité de la couture. Retourner la patte sur l'endroit, repasser et surpiquer le long de la pliure, du bas jusqu'au repère transversal, à 0,1 cm du bord. Placer la patte contre la manche, endroit contre endroit, et piquer son côté intérieur le long de la ligne marquée. À l'extrémité de la piqûre, cranter la manche transversalement depuis la fente jusqu'à la couture de montage. Rabattre la patte sur l'endroit, replier le bord libre et piquer. Aligner la patte sur la ligne marquée de la manche et surpiquer le contour de l'angle supérieur ainsi que le long du repère transversal..

12. Piquer et surfiler les coutures des manches. Piquer le long de la tête de manche avec une tension de fil relâchée et froncer. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter la couture et repasser à la manche.

13. Poignets plier en deux et coudre les côtés courts. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée poignets. Poignets retournez le vêtement à l'endroit et repasser. Former les plis sur la manche le long des lignes marquées. Piquer la partie extérieure du poignet à la manche. Pli intérieur côté intérieur du poignet et surpiquer dans la couture. Faire des boutonnières sur les poignets et coudre des boutons.

14. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

15. Faire des boutonnières sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

