

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя передняя часть – 1 деталь
2. Боковая передняя часть – 2 детали
3. Задняя часть – 2 детали
4. Пояс – 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. По боковому и среднему срезам боковой передней части проложить строчки со слабо затянутыми стежками от верха до нижней метки и собрать сборку. Притачать боковые части переда к средней,



припуски заутюжить на среднюю часть, обметать.

3. Стачать выточки на заднем полотнище. Глубины заутюжить к центру. Обметать припуски среднего среза. Стачать средний срез задней части от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

6. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

7. Наметить и обметать петлю (на поясе). Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

