

Chemisier Avec Manche Décorative - Patron de couture #2505

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons; biais (la longueur approximative est indiquée sur le patron de couture pour le devant).

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet - 2.0 cm; marge de couture le long de la couture décorative de la manche - 0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant central - 1 pièce au pli
3. Devant latéral - 2 pièces
4. Manche devant - 2 pièces
5. Manche dos - 2 pièces

6. Poignet - 2 pièces
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente.
3. Coudre le devant latéral au devant. Surjeter. Repassez le pli, en dirigeant la marge de couture vers le centre devant. Coudre un point décoratif le long du pli.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre la boucle de bouton sur le côté gauche du dos.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Épingler la parementure sur l'encolure et faire correspondre bords. Coupez la fente sur le devant, de l'encolure jusqu'au marquage supérieur. Coudre encolure et la fente. La marge de couture le long de la fente est 0.2 cm. Faire des coupes dans les marges de couture. Repliez la parementure sur l'envers et repasser. Assemblez les bords du milieu devant de l'encolure jusqu'au repère supérieur.
7. Surjetez les bords intérieurs des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm du bord. Terminer les bords décoratifs de la manche avec du biais. Épinglez la manche droite sur la manche gauche, en faisant correspondre les marques sur la tête de la manche et à l'ourlet. Assemblez les pièces ensemble. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Pliez les poignets endroit contre endroit et cousez les côtés les plus courts et le coin. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche. Pliez sous la marge de

couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

10. Faire des boutonnères aux poignets et coudre des boutons. Coudre des boutons, en fixant ensemble la manche avant et la manche arrière. Coudre un bouton à encolure dos.

DESSIN TECHNIQUE:

