

## Chemisier Avec Dentelle - Patron de couture #2554

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers, tissu de dentelle de couleur contrastante ou similaire.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'encolure dos et de l'encolure devant - 0 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Poignet - 2 pièces

Tissu principal 1:

1. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
2. Empiècement avant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et sa longueur doit être égale à la longueur du bord avant de l'empiècement devant + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord central de l'empiècement devant du côté droit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture. Coudre les empiècements devant sur le devant, couper les coins, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
5. Coupez un biais pour la finition de l'encolure et des liens (la longueur approximative est donnée sur le patron de couture pour le devant). Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Dépliez la pièce, repassez les bords vers le pli et de nouveau repasser en deux. Coudre le biais à l'encolure et traiter les liens en même temps.
6. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Cousez le bord extérieur du poignet à l'emmanchure, plier l'intérieur du surplus de couture de la manchette intérieure et surpiquer dans la couture de la manchette extérieure.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

