

Chemisier À Manches Courtes - Patron de couture #2556

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Parementure devant centrale — 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet – 2 pièces
2. Parementure devant centrale — 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur les devants, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Épingler les devants endroit contre endroit et coudre la couture du col, repasser la couture à part. Coudre les épaules et repasser les surplus de couture à part, surjeter. Faire une petite coupe dans le surplus de couture de la couture d'épaule sur le devant et coudre le col dans l'encolure dos, repasser les marges de couture vers le col.
4. Coudre, faire une petite coupe dans le coin de la marge de couture et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Coudre le bord du col, repasser la couture à part. Coudre le col dans l'encolure de la parementure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur des parementures devant centrales et de la parementure d'encolure.
5. Épingler les parementures et les parementures devant centrales sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord central devant, l'encolure et le coin inférieur. Découpez les marges de couture dans les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes. Replier les parementures centrales du devant sur l'endroit, redresser les coutures, repasser. Coudre à la main les surplus de couture le long des coutures du col.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur avec le côté droit du tissu à l'extérieur et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Faire des boutonnières sur le devant droit. Coudre les boutons sur le bord devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

