

Abito Con Pince Diagonale - Cartamodello #2558

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo dell'abito - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 2 pezzi
2. Dietro inferiore - 2 pezzi
3. Davanti - 2 pezzi
4. Paramontura dietro - 2 pezzi
5. Paramontura davanti - 1 pezzo
6. Tasca - 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sui dietro superiori e sui dietro inferiori, stirare le parti interiori verso il centro dei pezzi.
3. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore a davanti, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
4. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
5. Appuntare le tasche sul diritto della parte inferiore del dietro e del davanti e cucire. Sorfilare i margini di cucitura. Cucire la pince diagonale, cucendo contemporaneamente i sacchetti delle tasche, stirare i margini di cucitura verso il davanti e sorfilare.
6. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
7. Cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle, stirare aperti i margini di cucitura.
9. Cucire i bordi delle spalle e i bordi laterali delle paramonture del davanti e del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Cucire lo scalfio in due fasi: prima lo scalfio del dietro, e poi lo scalfio del davanti. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al pezzo principale lungo le cuciture laterali e il nastro della cerniera.
10. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.

DISEGNO TECNICO:

