

Chinesisches Kleid - Schnittmuster #2572

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks und am Ärmelsaum - 3.0 cm. Nahtzugabe entlang des Schlitzes am Rücken- und Vorderteil - 3.0 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des oberen Vorderteils - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Vorderteil - 1 Stück
4. Oberes Vorderteil - 1 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

1. Stehkragen - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die mittlere Rückennaht vom Halsausschnitt bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil der taillenabnäher zur mitte hin bügeln, den inneren teil der brustabnäher nach oben bügeln.
5. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 30 cm für Schlaufenknopflöcher. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Schneiden in drei Teile, länge der schlaufe anpassen. Die Knopfschlaufen an der Oberkante des Vorderteils absteppen.
6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und seine Länge sollte der Länge der Oberkante des Vorderteils entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an die Oberkante des Vorderteils stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln. Den unteren Rand des oberen Vorderteils versäubern. Das Vorderteil auf das obere Vorderteil stecken, dabei die Nahtlinien anpassen, und von der Seitenkante bis zur Markierung absteppen.
7. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclippen, stehkragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, bügeln Sie die Nahtzugaben in Richtung stehkragen. Die Nahtzugabe des inneren Stehkragens umschlagen und absteppen in Naht.
9. Abnäher am Ärmelkugel annähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, Nahtzugaben in der Nähe von Ecken einschneiden, versäubern und bügeln.
10. Versäubern separat seitliche Kante. Seitennähte nähen gleichzeitig mit der Ärmelnaht, die Naht auseinander bügeln. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, die unteren Kanten der Schlitze nähen, auf rechts wenden, glätten, bügeln. Die Seiten der Schlitze und die Unterkante mit verdeckten Stichen säumen.

11. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
12. Knöpfe am oberen Vorderteil entsprechend den Knopfschlaufen annähen und Knöpfe.

Technische Zeichnung:

