

## Blouson À Manches Bouffantes - Patron de couture #2565

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible; bande élastique; entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Empiècement arrière - 2 pièces
3. Devant - 1 pièce au pli
4. Manche supérieure - 2 pièces
5. Manche centrale - 2 pièces

- 6. Manche inférieure - 2 pièces
- 7. Col - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Col - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Faire et faufler les plis sur les dos. Coudre les empiècements au dos. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Marges De Couture repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les cols ensemble par paires, endroit contre endroit et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du col. Couper les coins, tourner le col à l'endroit et repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure devant et l'encolure dos. Plier le surplus de couture à l'intérieur du col intérieur et et surpiquer dans la couture du col supérieur.
6. Coudre la manche supérieure à la manche centrale. Surjeter, repasser vers le haut. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture. Coudre la partie inférieure à la manche. Surjeter et repasser vers le haut. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
7. Coudre le poignet dans un anneau. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et repasser. Mesurer une longueur requise de ruban élastique, insérer dans le poignet et coudre la manchette à la manche. Surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

