

Sweat Avec Fermeture En Biais - Patron de couture #2542

Recommandations sur le tissu: tissus naturels/mixtes de texture dense (par exemple, jean), tissu tricoté légèrement extensible pour la décoration de couleur contrastée ou similaire.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 fermeture éclair 10 cm; 1 fermeture éclair séparatrice; 3 boutons; cordon décoratif; 2 œillets; 2 bouts de cordon.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Pièce latérale - 2 pièces
3. Droit devant - 1 pièce
4. Devant central - 2 pièces
5. Gauche devant - 1 pièce

6. Intérieur devant - 1 pièce
7. Manche supérieure - 2 pièces
8. Manche inférieure - 2 pièces
9. Poignet - 2 pièces
10. Droit parementure devant centrale - 1 pièce
11. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
12. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
13. Poche - 1 pièce
14. Rabat - 1 pièce

Tricot:

1. Patte - 1 pièce au pli
2. Capuche gauche - 2 pièces
3. Capuche droite - 2 pièces
4. Rabat - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Devant central - 1 pièce
2. Droit parementure devant centrale - 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Poignet - 2 pièces
5. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
6. Rabat - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture.
3. Coudre la pince buste sur le devant droit, repasser la partie intérieure vers le haut. Coudre la couture princesse sur le devant gauche, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture.
4. Marquez la position de la fermeture éclair sur le parementure de la fermeture éclair. Coupez une ouverture le long du marquage et faites des coupes à 1-1,5 cm des extrémités de la fermeture prévue. Replier les surplus de couture sur l'envers, épinglez la fermeture éclair sous l'ouverture de manière à voir les dents de la fermeture éclair et surpiquez sur tous les bords à 0,2 cm du bord. Pliez les bords du parementure de la fermeture éclair sur l'envers et surpiquez-les sur le devant gauche selon les repères.
5. Coudre le devant gauche et le devant droit aux pièces latérales, repasser les surplus de couture vers le

centre et surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.

6. Appliquez un entoilage thermocollant sur la zone des œillets sur la capuche extérieure. Coudre les capuches ensemble par deux, repasser la couture à part. Installez les œillets sur la capuche extérieure. Épinglez la capuche extérieure à la capuche intérieure, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la capuche sur l'endroit, redresser, repasser. Surpiquer capuche le long de la ligne marquée, et ainsi faire un tunnel. Coudre la capuche dans l'encolure.

7. Coudre la patte au bord inférieur du vêtement. Repassez la marge de couture du bord intérieur de la patte sur l'envers.

8. Gauche devant. Surjeter le bord intérieur de la pièce centrale intérieure du devant (dénommé en outre sous le nom - gauche parementure devant centrale). Épinglez la pièce de parementure centrale gauche sur la pièce centrale, endroit contre endroit, insérez la partie gauche de la fermeture éclair entre les pièces, enrroulez la fermeture éclair avec la partie inférieure de la patte et cousez avec une couture. Patte retournez le vêtement à l'endroit, redresser.

Droit devant. Surjeter le bord intérieur de la parementure centrale droite. Épinglez l'intérieur du devant sur le devant droit, endroit contre endroit, insérez le côté droit de la fermeture éclair entre les pièces, enrroulez la fermeture éclair avec la partie inférieure de la patte et cousez avec une couture.. Patte retournez le vêtement à l'endroit, redresser. Coudre la parementure du devant central droit à la pièce du devant intérieur, repasser sur les marges de couture vers parementure devant centrale. Pliez le devant intérieur en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre bord inférieur. Retournez la pièce intérieure sur l'endroit, redresser, repasser.

Surpiquez le bord intérieur de la patte dans la couture de la partie extérieure de la patte.

9. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Épingler les parementures centrales du devant sur le vêtement endroit contre endroit (la capuche est placée entre les pièces) et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre un point de fixation décoratif le long de l'encolure.

10. Appliquer une bande d'entoilage thermocollant le long de la valeur de couture supérieure de la poche, repasser ver 1 cm sur l'envers. Pliez la marge de couture du bord supérieur sur l'endroit et coudre les bords latéraux. Tourner à droite, redresser les coins. Repasser lateraux et inférieur marge de couture sur l'envers. Surpiquez la surplus de couture du bord supérieur à 2.0 cm. Surpiquez la poche sur le haut de la manche gauche selon les marquages.

11. Épingler les rabats ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Couper les coins, retourner le rabat à l'endroit, redresser, repasser. Cousez une ligne de points décoratifs sur tous les bords du rabat. Surjeter le bord supérieur. Faire une boutonnière. Coudre le rabat sur la manche supérieure gauche (le bord inférieur est dirigé vers la tête de manche), rabattre et surpiquer.

12. Surjeter les bords des coudes de la manche séparément. Coudre la couture du coude de la manche depuis la tête de la manche jusqu'à la marque, faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Repassez la marge de couture sur la zone allant de la tête de manche jusqu'à la marque et coudre un point

décoratif le long de la couture. Repassez les surplus de couture ouverts sur la zone allant de la marque jusqu'à l'ourlet et cousez le point décoratif le long des bords à 0.1 cm. Coudre et repasser la couture ouverte de la manche devant. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques.

13. Pliez les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retourner le poignet sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet au bord inférieur de la manche, repasser vers le poignet. Pliez la marge de couture du côté intérieur sur l'envers et repassez et surpiquer dans la couture.

14. Faire des boutonnieres et coudre les boutons sur les poignets. Coudre le bouton sur la poche. Enfilez le cordon dans la capuche, fixer les bouts du cordon.

DESSIN TECHNIQUE:

