

## Blusa Sin Mangas - Patrón de costura #2582

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*i Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*



### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
2. Inserción trasera - 1 pieza
3. Espalda inferior - 1 pieza en pliegue
4. Delantero inferior izquierdo - 1 pieza
5. Delantero inferior derecho - 1 pieza
6. Inserción frontal izquierdo - 1 pieza
7. Inserción frontal derecho - 1 pieza

8. Delantero superior izquierdo - 1 pieza
9. Delantero superior derecho - 1 pieza
10. Vista del escote trasero - 1 pieza
11. Vista del escote delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 1 pieza
2. Vista del escote delantero - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la espalda superior, planchar la parte interna hacia el centro. Coser el inserto de la espalda en la espalda superior, presione los márgenes de costura hacia la inserción y rematar.
3. Coser una puntada larga y recta a lo largo del borde superior de la espalda inferior y hacer fruncidos. Coser la espalda inferior al inserto de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser pinzas en el delantero superior izquierdo y en el delantero superior derecho, planchar la parte interior hacia el centro de las piezas. Coser las inserciones del delantero a los delanteros superiores, planchar los márgenes de costura hacia el inserto y rematar.
5. Coser una puntada recta larga a lo largo de los bordes superiores del delantero inferior izquierdo y del delantero inferior derecho y hacer fruncidos. Coser los delanteros inferiores a las inserciones delanteras, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Serge el exterior y el borde inferior de las vistas del escote delantero. Fijar las vistas del escote al delantero izquierdo y al delantero derecho y coser el escote. Convierta las vistas en el reverso, enderezar, planchar.
7. Coser el delantero izquierdo al delantero derecho, planchar la costura, rematar. Hacer un pliegue en el delantero derecho, asegúrese de hacer coincidir las líneas centrales. Coser una puntada decorativa/de fijación al ancho del pliegue.
8. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
9. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta

con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

11. Izquierdo laterales bordes rematar por separado, coser desde la sisa hasta la primera marca y desde la segunda marca hasta abajo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

12. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

### Dibujo técnico:

