

Chemisier Sans Manches - Patron de couture #2582

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long
de l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce au pli
2. Empiècement dos - 1 pièce
3. Dos inférieur - 1 pièce au pli
4. Devant inférieur gauche - 1 pièce
5. Devant inférieur droit - 1 pièce
6. Empiècement avant gauche - 1 pièce

7. Empiècement avant droit - 1 pièce
8. Devant supérieur gauche - 1 pièce
9. Devant supérieur droit - 1 pièce
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
11. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur la partie supérieure du dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre l'empiècement dos sur le dos supérieur, repasser les marges de couture vers l'empiecement et surjeter.
3. Cousez un long point droit le long du bord supérieur du dos inférieur et faire des fronces. Coudre le dos inférieur à l'empiècement dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les pinces sur le devant supérieur gauche et sur le devant supérieur droit, repasser la partie intérieure vers le centre des pièces. Coudre les empiècements devant sur les devants supérieurs, repasser les surplus de couture vers l'empiecement et surjeter.
5. Coudre un long point droit le long des bords supérieurs du devant inférieur gauche et du devant inférieur droit et faire des fronces. Coudre les devants inférieurs aux empiècements devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Serge le bord extérieur et le bord inférieur des parementures d'encolure devant. Épingler les parements d'encolure au devant gauche et au devant droit et coudre l'encolure. Retourner les parementures sur l'envers, redresser, repasser.
7. Coudre le devant gauche au devant droit, repasser la couture, surjeter. Faire un pli sur le devant droit, assurez-vous de faire correspondre les lignes centrales. Cousez un point décoratif/de fixation à la largeur du pli.
8. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
9. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit

être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

11. Gauche lateraux bords surjeter séparément, coudre de l'emmanchure à la première marque et de la deuxième marque au bas, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair. Coudre la couture latérale droite, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

