

Blusa-Chaleco - Patrón de costura #2581

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera de separación.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortarán en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero lateral - 1 pieza en pliegue
4. Delantero central - 1 pieza en pliegue
5. Vista del escote trasero - 2 piezas
6. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplicar entretela termoadhesiva en la zona de la raja del frente.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la cremallera. El control deslizante de la cremallera está en la parte inferior cuando está cerrado.
3. Coser las espaldas laterales a la espalda central. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero central y hacer fruncidos. Coser los delanteros laterales al delantero, cortando las esquinas. Rematar las costuras y planchar hacia el centro, planchar los márgenes de costura horizontales hacia abajo.
5. Rematar el borde exterior de la vista del escote delantero. Fijar la vista frontal del centro al frente y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar.
6. Rematar el borde exterior del escote trasero de frente. Fijar la vista del escote en la espalda y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista hacia el lado revés y planchar.
7. Coser las costuras de los hombros, insertando la vista entre la espalda y el delantero, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser a mano los bordes centrales del revestimiento a la cinta de la cremallera.. Coser a mano la vista a las costuras de los hombros.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
9. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
10. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

