

Chemisier Avec Manche Sans Couture - Patron de couture #2583

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant, 4 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement - 2 pièces
4. Patte - 4 pièces
5. Parementure encolure - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure - 1 pièce
2. Patte - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre un point long et large entre les marques le long du bord supérieur de l'épaule du devant et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur le devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre la couture de l'épaule, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
3. Épingler les pattes ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur, faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite, redresser, repasser. Coudre la patte extérieure sur le côté droit du devant. Plier à l'intérieur le surplus de couture de la patte intérieure et surpiquer dans la couture de la patte extérieure.
4. Épingler les parementures de l'encolure ensemble, endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, retournez la parementure à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le bord extérieur de la parementure de l'encolure dans l'encolure, repassez les surplus de couture vers la parementure. Plier sous la marge de couture le long du côté intérieur de la parementure et surpiquer dans la couture du côté extérieur.
5. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et repasser. Épinglez le poignet sur l'envers de la manche et coudre. Pliez le poignet sur la manche sans couture, coudre les surplus de couture sous l'emmanchure ensemble à la main et repasser.
6. Cousez la couture latérale et continuez à coudre la couture de la manche, attachant les poignets. Coudre le poignet à la main sur la couture de l'épaule et sur l'empiècement.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Faire des boutonnières et coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

