

Blouse Avec Pli Central - Patron de couture #2594

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 2 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Revers — 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Revers — 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Surjeter les bords extérieurs des revers. Épingler les revers sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins. Coupez également les surplus de couture dans les coins proches du pli sur le devant, surjeter la marge de couture du devant. Tourner les revers sur l'envers, redresser, repasser. Faire un pli, assurez-vous de faire correspondre les lignes centrales. Cousez une ligne de point le long du haut du pli pour le fixer.
4. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
5. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
8. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les coutures latérales. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieurs.
9. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite à 1.5 cm et surpiquer.
10. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

