

Kleid Mit Falten - Schnittmuster #2597

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
5. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auf die Besätze auftragen.
2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln, dabei gleich den Schlitz für den Reißverschluss bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Am seitlichen Vorderteil Falten anfertigen und heften gemäß der technischen Zeichnung. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, den äußeren rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, den Besatz auf die linke Seite wenden, glätten und bügeln. Den Besatz per Hand an die Schulternähte und an das Reißverschlussband nähen.
7. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

