

## Robe Avec Empiècement Central - Patron de couture #2603

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.


### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant latéral - 1 pièce au pli
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Manche — 2 pièces
5. Col - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur le col.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de haut à la marque de la fermeture éclair et du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du devant central et faire des fronces. Coudre les devants latéraux au devant, faire de petites coupures dans les marges de couture au coin. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre le col dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Coudre le col extérieur dans l'encolure. Pliez sous le surplus de couture du côté intérieur sur l'envers et surpiquer dans la couture.
7. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre la manche dans l'emmanchure, surjeter et repasser.
8. Surjeter l'ourlet du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

