

Blusa Con Arricciatura - Cartamodello #2608

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo - 1.5 cm; altre cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Inserto davanti - 1 pezzo
4. Paramontura dello scollo - 2 pezzi
5. Paramontura dello spacco - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo - 1 pezzo
2. Paramontura dello spacco - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello spacchetto. Appuntare la paramontura dello spacchetto all'inserzione davanti, dritto contro dritto e cucire l'apertura. Cortare i margini di cucitura fino a 1-2 mm, girare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo orizzontale del davanti e fare delle arricciature. Cucire l'inserito al davanti, incidendo il margine di cucitura negli angoli, stirare margini di cucitura sul davanti e sorfilare.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
5. Appuntare le paramonture dello scalfo insieme, dritto contro dritto e cucire i bordi esterni. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare la paramontura al dritto e stirare.
6. Cucire la paramontura esterna nello scollo, stirare i margini di cucitura verso la paramontura. Piegare verso l'interno il bordo non finito della paramontura interna e impunturare nella cucitura.
7. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

