

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия, низу рукава, по горловине спинки и левой части полочки – 1.5 см; по верхнему срезу правой части полочки и нижнему срезу правой части полочки от проймы до метки – 1.5 см; остальные швы 0.7 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать вытачку на левой верхней части полочки, глубину заутюжить вверх.
3. Рассечь припуск горловины на левой части полочки в уголке, припуски обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Рассечь припуск нижнего среза правой части полочки у метки, обметать припуск от проймы до метки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать верхний срез правой части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Заложить и закрепить складки на правой и левой верхних частях полочки (глубины направлены к проймам). Наложить правую полочку на левую, скрепить по плечевым срезам, срезам пройм, нижнему срезу, боковому срезу и обрабатывать далее как одну деталь. Притачать верхнюю часть полочки к нижней, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые срезы спинки и полочки (припуски плечевых срезов спинки на 1.5 см длиннее плечевых срезов полочки). Припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать швы рукавов. Припуски заутюжить и обметать.
7. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава и срез горловины спинки. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

