

Blouse Avec Empiècements En Dentelle - Patron de couture #2610

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.
Tissu dentelle de la même couleur que le tissu principal.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 3 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).



Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche inférieure - 2 pièces
4. Col - 4 pièces
5. Poignet - 2 pièces

Tissu de dentelle:

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Empiècement avant - 1 pièce
3. Manche supérieure - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 2 pièces
2. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Marquer et découper la fente sur l'empiècement devant. Coupez (ou préparez) un biais pour finir la fente arrière, la longueur doit être deux fois plus longue que la longueur de la fente + 4 cm et, sa largeur doit être égale 5 cm. Repassez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Écartez les bords de la fente de l'empiècement dos pour que les bords forment une ligne droite, épingler le biais sur l'endroit, correspondant à bords, et coudre. Largeur de couture le long de la fente 0.5 - 0.7 cm, diminuer la largeur de la couture à 0,2 cm dans la partie basse de la fente. Pliez le ruban de biais sur l'envers, envelopper la couture, et surpiquer dans la couture.
3. Coudre les bords des épaules de l'empiècement dos aux bords des épaules de l'empiècement devant, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épingler les cols ensemble par paires endroit contre endroit et coudre le bord extérieur. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du col. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner le col à l'endroit, repasser. Coudre le col supérieur dans l'encolure, repasser les marges de couture vers le col. Plier à l'intérieur du surplus de couture du bas du col et surpiquer dans la couture.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser ourlet roulé. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre la boutonnière sur le côté gauche de l'empiècement dos. Coudre le bouton sur le côté droit.
6. Coudre un large point droit le long des bords supérieurs du dos et du devant et faire des fronces. Coudre le dos à l'empiècement dos, coudre le devant à l'empiècement devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas de la manche et faire des fronces. Coudre la manche supérieure à la manche inférieure, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.

9. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches de l'emmanchure jusqu'au repère de la fente, repasser la couture à part. Surpiquer la fente à 0.1 cm du pli. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
10. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les coutures latérales. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite à 1.5 cm et surpiquer.
12. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

