

Blusa Con Inserti In Pizzo - Cartamodello #2610

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette. Tessuto in pizzo dello stesso colore del tessuto principale.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica inferiore - 2 pezzi
4. Colletto — 4 pezzi
5. Polsino - 2 pezzi

Tessuto in pizzo:

1. Carre dietro - 1 pezzo
2. Carré del davanti - 1 pezzo
3. Manica superiore - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 2 pezzi
2. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Marcare e tagliare lo spacco sulla carre davanti. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco per rifinire l'apertura del dietro, la lunghezza deve essere il doppio della lunghezza dell'apertura + 4 cm e, la cui larghezza deve essere pari a 5 cm. Stirare il nastro sbieco a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno. Aprire i bordi dell'apertura della carré dietro in linea retta, Appuntare lo sbieco dal lato dritto, facendo combaciare bordi, e cucire. Larghezza della cucitura lungo l'apertura 0.5 - 0.7 cm, nella parte inferiore dello spacchetto si riduce a 0,2 cm. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, avvolgendo la cucitura, e impunturare nella cucitura di.
3. Cucire i bordi delle spalle delle carre del dietro ai bordi delle spalle delle carre del davanti, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
4. Appuntare i colletti insieme a coppie lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del collo. Intagliare le curve, girare il colletto al diritto, stirare. Cucire il colletto superiore nello scollo, stirare i margini di cucitura verso il collo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto inferiore e impunturare nella cucitura.
5. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Cucire l'asola sul lato sinistro della carre del dietro. Cucire il bottone sul lato destro.
6. Fare un punto di increspatura lungo i bordi superiori del dietro e del davanti e fare delle arricciature. Cucire il dietro al carre del dietro, cucire il davanti al carre del davanti, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore della manica inferiore e fare delle arricciature. Cucire la manica superiore alla manica inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.

9. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfo fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare. Fare un punto di increspatura lungo il bordo inferiore della manica e fare delle arricciature.
10. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire le cuciture laterali. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
11. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi a 1.5 cm e impunturare.
12. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

DISEGNO TECNICO:

