

Blouse À Empiècement Triangulaire - Patron de couture #2614

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: 1 bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Empiècement avant - 1 pièce
4. Devant - 1 pièce au pli
5. Manche supérieure - 2 pièces

6. Manche inférieure – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Surjeter les bords centraux de l'empiècement dos séparément. Coudre la couture centrale de l'empiècement dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente.
2. Coudre les bords des épaules de l'empiècement dos aux bords des épaules de l'empiècement devant, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
3. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser ourlet roulé. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre la boutonnière sur le côté gauche de l'empiècement dos.
4. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure sur l'envers (!), laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le biais sur le côté droit (!), faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture. Vous pouvez également terminer l'encolure avec un biais (la longueur du biais est mentionnée sur la pièce du patron Dos). Dans ce cas, coupez la marge de couture le long de l'encolure.
5. Coudre un large point droit le long des bords supérieurs du dos et du devant et faire des fronces. Coudre le dos à l'empiècement dos, coudre le devant à l'empiècement devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter les bords inférieurs de la manche supérieure et de la manche inférieure, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre un large point droit le long de la tête de la manche supérieure et faire des fronces. Épinglez la manche supérieure sur la manche inférieure, correspondant à encoches, et badigeonner ensemble le long de la tête de manche. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter.
8. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant aux marquages. Surjeter et repasser.
9. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite à 1.5 cm et surpiquer.
10. Coudre un bouton sur le côté droit de l'empiècement dos.

DESSIN TECHNIQUE:

