

Veste En Velours - Patron de couture #2616

Recommandations sur le tissu: tissus velours naturels/mélangés.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; 9 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Devant - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Patte - 1 pièce
7. Parementure devant centrale - 2 pièces

8. Manche supérieure - 2 pièces
9. Manche inférieure - 2 pièces
10. Poignet - 2 pièces
11. Passepoil - 2 pièces
12. Grande sac de poche - 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Petite sac de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Patte - 1 pièce
3. Parementure devant centrale - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Passepoil - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Marquez la poche et appliquez un entoilage thermocollant sur cette zone. Repassez la poche passepoilée en deux dans le sens de la longueur envers contre envers. Surpiquer le petit sac de poche sur le côté intérieur de la poche passepoilée. Coudre la poche passepoilée sur le devant le long de la ligne inférieure marquée de la poche. Coudre le grand sac de poche au devant le long de la ligne supérieure marquée de la poche. Arrêtez de coudre près des lignes de marquage courtes de la poche. Découper l'ouverture de la poche. Corte en diagonal hacia el final de la costura a 1-1,5 cm del final de la abertura del bolsillo. Retournez le passepoil de la poche et le grand sac de poche sur l'envers à travers l'ouverture résultante. Coudre une double ligne de point arrière près des coins pour fixer les extrémités des poches. Coudre les bords des sacs de poche, surjeter.
3. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du dos et faire des fronces. Coudre l'empiecement dos à dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre une ligne de point décorative le long de la couture à 0.5 cm. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre les devants aux empiecements devant, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre une ligne de point décorative le long de la couture à 0.5 cm.
4. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord avant central. Repasser la couture, plier parementure devant centrale sur l'envers et bâtir sur la pièce principale le long du bord de l'encolure et du bord inférieur.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre le côté extérieur. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Faire des

coupes dans les marges de couture. Col montant retournez le vêtement à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant. Pliez la marge de couture du côté intérieur sur l'envers et repassez et surpiquer dans la couture.

7. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture de la patte. Retournez le vêtement à l'endroit patte sur le côté droit, redresser, repasser. Cousez un point droit large le long du bord inférieur du vêtement et faire des fronces. Coudre le côté extérieur de la patte au vêtement, repasser les surplus de couture sur la patte. Pliez la marge de couture du côté intérieur sur l'envers et repassez et surpiquer dans la couture.

8. Surjeter les bords des coudes de la manche séparément. Coudre la couture du coude de la manche depuis la tête de la manche jusqu'à la marque, faire une petite coupe dans le surplus de couture près de la marque. Repassez la marge de couture sur la zone allant de la tête de manche jusqu'à la marque et coudre un point décoratif le long de la couture à 0.5 cm. Repassez les surplus de couture ouverts sur la zone allant de la marque jusqu'à l'ourlet et cousez le point décoratif le long des bords à 0.1 cm. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques.

9. Pliez les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retourner le poignet sur l'endroit, redresser et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet au bord inférieur de la manche, repasser vers le poignet. Pliez la marge de couture du côté intérieur sur l'envers et repassez et surpiquer dans la couture.

10. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets et sur le col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

