

## Blouse À Manches Froncées - Patron de couture #2621

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: ruban élastique, sa largeur doit être égale à 0.3 - 0.7 cm; 1 bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Col — 1 pièce au pli

## INSTRUCTIONS:

1. Réaliser des plis sur le devant et les faufiler le long de l'encolure.
2. Couper la fente sur le dos. Coupez (ou préparez) un biais pour finir la fente arrière, la longueur doit être deux fois plus longue que la longueur de la fente + 4 cm et, sa largeur doit être égale 5 cm. Repassez le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Replier le dos pour que la ligne de fente soit droite, épingler le biais sur l'endroit, correspondant à bords, et coudre. Largeur de couture le long de la fente 0.5 - 0.7 cm, diminuer la largeur de la couture à 0,2 cm dans la partie basse de la fente. Pliez le ruban de biais sur l'envers, envelopper la couture, et surpiquer dans la couture.
3. Cousez les coutures des épaules et les coutures latérales des dos et des devants, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre la boucle de bouton sur le côté gauche du dos.
5. Surjeter le bord supérieur du col, plier à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également finir le bord avec un biais ou un ourlet roulé, dans ce cas coupez la marge de couture. Surjeter les bords centraux, plier à l'intérieur et surpiquer. Cousez un point droit large le long du bord inférieur et faire des fronces. Coudre le col dans l'encolure. Surjeter les marges de couture et repasser vers la pièce principale. Coudre un point de fixation sur le côté droit à 0.5 cm de la couture.
6. Coudre la couture des manches. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des petites fronces. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter les marges de couture et repasser vers la pièce principale.
7. Plier l'intérieur de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet de la manche à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
8. Coudre un bouton sur le côté droit du dos.
9. Mesurer une longueur requise de ruban élastique. Cousez le ruban dans un anneau. Coudre le ruban élastique à la manche, en l'étirant légèrement.

## DESSIN TECHNIQUE:

