

Chemisier Avec Épaule Ouverte - Patron de couture #2624

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 10 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron sont rédigées comme vues du côté droit. Lors de la découpe, veuillez les placer avec le texte et les marquages vers le bas sur le tissu!

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce

2. Devant - 1 pièce
3. Droit manche - 1 pièce
4. Col - 2 pièces
5. Col montant - 2 pièces
6. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce
2. Col - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez également un entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage d'une seule pièce de la manche gauche..
2. Pliez la patte sans couture de la manche gauche sur l'envers, repassez, plier la marge de couture à l'intérieur et surpiquer à 0.1 cm du pli. Épingler la manche devant sur la manche dos, faire correspondre les lignes de boutonnère, et faufilez ensemble le long du bord inférieur.
3. Coudre la couture de l'épaule droite, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter. Coudre la manche au vêtement, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
5. Surfiler séparément les bords latéraux et les bords des manches sur chaque pièce. Coudre les coutures latérales, coudre les bords des manches en même temps, du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Surpiquer la fente à 0.1 cm du bord.

6. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les coutures latérales. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les pattes de boutonnage et sur le col montant. Faire des boutonnères et coudre les boutons sur les poignets.

DESSIN TECHNIQUE:

