

Kleid Mit Dekorativem Vorderteil - Schnittmuster #2623

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück

4. Seitliche rechte Vorderteil - 1 Stück
5. Seitliche linke Vorderteil - 1 Stück
6. Oberes Vorderteil - 1 Stück
7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Die mittleren Rückenteile an die seitlichen Rückenteile nähen, die nähte zur mitte hin bügeln und versäubern.
3. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Mittlere Kante nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
5. Falten am oberen Vorderteil anfertigen und heften. Die Innenseite des Abnähers zur Mitte des Vorderteils falten.
6. Nähen Sie das obere Vorderteil an das mittlere Vorderteil und an das linke seitliche Vorderteil. Nahtzugaben versäubern und nach unten bügeln.
7. Nähen Schulter Kante, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Ausschnittbesatz am Kleid feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen, Nahtzugaben einschneiden in der Ecke. In Nahtzugaben einclippen, Besatz auf die linke Seite falten und bügeln.

9. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

