

Robe Avec Fermeture Centrale - Patron de couture #2626

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 7 boutons.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche — 2.0 cm, autres coutures 1 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 1 pièce
2. Dos central supérieur - 1 pièce au pli
3. Dos latéral supérieur — 2 pièces
4. Dos inférieur — 1 pièce au pli
5. Empiècement avant — 2 pièces

6. Devant central supérieur — 2 pièces
7. Devant latéral supérieur — 2 pièces
8. Devant inférieur — 2 pièces
9. Manche — 2 pièces
10. Col — 2 pièces
11. Parementure devant centrale — 2 pièces
12. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Parementure devant centrale — 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement au dos supérieur central, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser marges de couture vers le centre, surjeter.
3. Réaliser et fauiler les plis en dos inférieur (plier la partie intérieure dans le sens opposé du centre). Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les pinces sur le devant central supérieur, repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre l'empiècement sur le devant central supérieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser marges de couture vers le centre, surjeter.
5. Réaliser et fauiler les plis sur le devant inférieur (plier la partie intérieure dans le sens opposé du centre). Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
8. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur.
9. Placer les parementures centrales devant sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord devant central. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Surpiquer le surplus de couture le long du bord central devant: sur la parementure centrale le long de la fermeture, et sur le devant le long de la partie repliée. Placer la ligne de point à 0,2 cm de la couture.

Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.

10. Coudre le bas du col dans l'encolure de la robe, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure dos et la parementure centrale devant. Coupez les surplus de couture du col, écartez-les et cousez ensemble près de la couture.

11. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches. Surjeter et repasser.

12. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet des manches, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

