

Weite Hose Mit Falten Und Manschetten - Schnittmuster #2628

Stoffempfehlungen: dünne natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Reißverschluss; Haken und Öse; Futterstoff; 3 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Hintere Hälfte - 2 Stück
2. Vordere Hälfte - 2 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Reißverschlussblende - 1 Stück
5. Klappe der Gesäßtasche - 2 Stück
6. Klappe der Vordertasche - 2 Stück

7. Taschenbeutel der Vordertasche – 2 Stück
8. Besatz der Gesäßtasche – 1 Stück
9. Besatz der Vordertasche – 4 Stück
10. Gürtel – 1 Stück

Futterstoff:

1. Taschenbeutel der Vordertasche – 2 Stück
2. Taschenbeutel der Gesäßtasche – 2 Stück

Klebevlies:

1. Reißverschlussblende – 1 Stück
2. Klappe der Gesäßtasche – 1 Stück
3. Klappe der Vordertasche – 1 Stück
4. Besatz der Gesäßtasche – 1 Stück
5. Besatz der Vordertasche – 4 Stück
6. Gürtel – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Markieren und nähen Sie die Abnäher auf den hinteren Hosenhälften, den Innenteil zur Mitte falten und bügeln.
3. Klappen zusammenstecken rechts auf rechts und nähen seitliche und unter. Kante. Nahtzugaben an den Ecken kürzen, Lasche auf rechts drehen, glätten, bügeln. Knopflöcher machen.
4. Position der Gesäßtasche markieren. Den Taschenbesatz der Länge nach in zwei Hälften falten links auf links und bügeln. Auf dem Taschenbesatz parallel zur Falte eine Hilfslinie zum Annähen des Taschenbesatzes anzeichnen. Markieren Sie eine zusätzliche Linie auf der Taschenklappe, um sie parallel zur Oberkante der Taschenklappe anzunähen. Überprüfen Sie dabei die Breite der Taschenklappe entlang der gesamten Länge. Parallel zum Tascheneingriff Hilfslinien zum Annähen der Taschenklappe und des Taschenbesatzes anzeichnen. Taschenfutter an Taschenklappe nähen. Den Besatz und die Taschenklappe an das Vorderteil nähen. Beenden Sie das Nähen an den Führungslinien, die Sie in der Nähe der Taschen markiert haben. Überprüfen Sie Ihre Arbeit auf der linken Seite (Die Stichlinien sollten parallel sein). Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Besatz und Klappe durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite wenden, Kanten begradigen, die Enden so anpassen, dass die gebügelte Falte des Besatzes auf die Klappe trifft. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Das freie Ende des Taschenbeutels an die Nahtzugabe der Naht des Besatzes nähen, den Taschenbeutel nach unten bügeln, Kanten anpassen, nähen und versäubern seitliche Kante.
5. Position der Taschen an den vorderen Hosenhälften markieren. Taschenrahmen mit der linken Seite auf links

in der Mitte falten und bügeln. Markieren Sie eine zusätzliche Nahtlinie am Taschenrahmen, damit diese parallel zur Falte nach vorne genäht werden kann. Taschenrahmen auf die vordere Hälfte stecken, Taschenbeutel aus Futter darauflegen, entsprechend den Markierungslinien und nähen. Die vordere Hälfte zwischen den Stichlinien einschneiden. Schneiden Sie 1-1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Den Taschenrahmen und das Taschenfutter durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite drehen, die Kanten begradigen, die Enden der Taschenrahmen so anpassen, dass die gebügelten Falten der Taschenrahmen aufeinander treffen. Befestigen Sie die Ecken der Taschen, indem Sie an den Ecken eine Doppelstichlinie von der linken Seite her annähen. Die freien Enden der Besätze auf das Futter aufsteppen. Taschenbeutel aus Hauptstoff auf Taschenbeutel aus Futter stecken, passend zu Kante. Den Taschenbeutel in die Naht des unteren Taschenrahmens einsteppen und dabei das Hauptteil wegklappen. Die Außenkanten der Taschenbeutel zusammennähen und versäubern.

6. Machen Sie die Falten an den Vorderhälften, nähen Sie sie entlang der markierten Linie. Der innere Teil ist zur Mitte gerichtet. Falten entlang der oberen Kante zusammenheften.

7. Die Mittelkanten der hinteren Hälften versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen und auseinander bügeln.

8. Den nahtlosen Besatz von der linken Vorderhälfte abschneiden, dabei 1 cm Nahtzugabe entlang der Mittelnaht lassen. Die vordere Mittelkante und die Kante der Reißverschlussblende vernähen.

9. Nähen Sie die Mittelkante der Vorderhälften zusammen und beginnen Sie dabei am Rand des nahtlosen Besatzes. Den nahtlosen Besatz des Reißverschlusses auf die linke Seite falten und bügeln. Den Reißverschluss an der Mittelkante der linken Hälfte ausrichten und nähen. Das freie Band des Reißverschlusses an den nahtlosen Besatz der rechten Hälfte annähen. Einen Zierstich entlang der markierten Linie auf der rechten Hosenhälfte nähen an 0.1 cm. Falten Sie den Reißverschlussbesatz der Länge nach in zwei Hälften, die linken Seiten aufeinander, und versäubern Sie die längere Kante und die kürzere untere Kante. Nähen Sie den Reißverschlussbesatz an die Naht des Reißverschlussbands auf der linken Hälfte. Einen Fixierstich am Ende des Verschlusses von der rechten Seite der Hose annähen. Nähen Sie die Unterkanten des mittleren Vorderbesatzes und des Reißverschlussbesatzes von der Rückseite her mit Stepstichen zusammen.

10. Nähen Seitennähte, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die inneren Beinnähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

11. Unterkante des Gürtels versäubern. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten links auf links und bügeln. Stecken Sie die vordere Klappe über die Tasche auf der linken Seite, stecken Sie den Gürtel an die Oberkante der Hose, lassen Sie die Klappe zwischen Gürtel und Hauptteil und nähen Sie. Nähen Sie die Ecken des Gürtels weiter. Ecken wegschneiden, drehen sie den gürtel mit der rechten seite nach außen. Den versäuberten Rand in die Gürtelnaht einsteppen.

12. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Das Bündchen auf der linken Seite der Hose feststecken und annähen, versäubern und bügeln. Die Manschette auf die rechte Seite falten, von Hand mit verdeckten Stichen entlang der Falte an das Hauptteil nähen.

13. Haken und Öse an den Gürtel nähen.

14. Die Knöpfe entsprechend den Knopflöchern der Patten und am Gürtel oberhalb der rechten Vorderfalte annähen.

Technische Zeichnung:

